

# ファーストシューズの作り方

- 出来上がり寸法 足のサイズ8.5cm
- ゲージ 模様編み 23目=5cm
- 長編み 1段=約0.5cm

## 材料と用具

- ①テンセルレースヤーン 白(3)…11g
- ②0号レース針
- ③直径7mmのボタン…2個
- そのほかにとじ針、はさみなど


## 編み方順序

糸は1本どりで編みます。

- 1 左足を編みます。底は鎖23目を作り目し、模様編みで作り目の周りをぐりと4段編みます。
- 2 底の編み地の向きを変え、底の裏側を見ながら側面を模様編みで編みます。1段めのみ長編みを編みつける位置が変わるので注意し、5段めまで編みます。


- 3 側面の6段めは、細編みを編みながら指定の位置でひもを長編みで編み、ボタン穴を作ります。
- 4 右足は左足と同様に編み、ひもは対称の位置に編みます。
- 5 ボタンをつけます。

## 〔仕上げ方〕




## 〔左足の編み方記号図〕


※底、側面は模様編み



- = 鎖編み
- = 引き抜き編み
- X = 細編み
- T = 中長編み
- ⌋ = 長編み
- V = 長編み2目編み入れる
- Λ = 長編み2目一度



## 〔左足の製図〕 単位=cm



※右足はひもを対称の位置に編む (記号図参照)

## 側面の目数表

段	目数	減らし目
6	59目	増減なし
5	59目	7目減らす
4	66目	12目減らす
3		
2	78目	増減なし
1		

側面の1段めの長編みは、前段の裏側を見て、下図のように手前の糸1本に針を入れて編む

## 底の目数表

段	目数	増し目
4	78目	6目増す
3	72目	13目増す
2	59目	6目増す
1	53目	

